

Инструкция по эксплуатации

1. Общая информация

Программное обеспечение (далее – ПО) «Jay Data Files» (далее – Система) поставляется в виде архива с дистрибутивом.

Дистрибутив представляет собой .tar -архив следующего содержания:

- rpm-пакеты;
- файлы конфигурации;
- скрипты запуска установки.

Последовательность действий, обеспечивающих загрузку и запуск Системы, описана в документе «Инструкция по установке». После выполнения шагов, указанных в Инструкции по установке, Система будет запущена и доступна для эксплуатации по предоставленному URL-адресу.

2. Вход в Систему

Вход в Систему осуществляется с помощью браузера.

Укажите следующий путь в адресной строке браузера:

http://IP_адрес_сервера:8080

где «IP_адрес_сервера» – IP-адрес сервера, на котором развернута Система.

Введите в появившуюся форму авторизации данные:

- логин: admin
- пароль: admin


The image shows a login interface for 'JD Files'. At the top center is a blue logo consisting of two curved shapes forming a stylized 'J' or 'D'. Below the logo, the text 'JD Files' is displayed. Underneath, there are two input fields: the first is labeled 'Пользователь' (User) and the second is labeled 'Пароль' (Password). Below these fields is a checkbox labeled 'Запомнить меня' (Remember me). To the right of the checkbox is a language selector showing 'Русский' (Russian) with a downward arrow. At the bottom of the form is a large blue button with a white checkmark and the text 'Войти' (Login).

Рисунок 1 – Форма авторизации в Системе

3. Изменение конфигурации Системы

Система представляет собой совокупность запущенных сервисов, бесперебойно функционирующих после автоматического запуска. В процессе функционирования Системы доступна настройка и управление ее службами.

Ниже представлен перечень директорий, содержащих конфигурационные файлы сервисов Системы и файлы для управления службами.

1) «jdf-ui-admin»

Микросервис «UI-ADMIN».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/jdf-ui-admin/».

2) «tdm-masking»

Микросервис «MASKING».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/tdm-masking/».

3) «jdf-ui-user»

Микросервис «UI-USER».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/jdf-ui-user/».

4) «tdm-analyzer»

Микросервис «ANALYZER».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/tdm-analyzer/».

5) «jdf-filehandler»

Микросервис «FILEHANDREL».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/jdf-filehandler/».

6) «jdf-registry»

Микросервис «REGISTRY».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/jdf-registry/».

7) «tdm-analyzer-entities»

Микросервис «ANALYZER-ENTITIES».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/tdm-analyzer-entities/».

8) «tdm-masking-entities»

Микросервис «MASKING-ENTITIES».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/tdm-masking-entities/».

9) «tdm-profile-entities»

Микросервис «PROFLE-ENTITIES».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/tdm-profile-entities/».

10) «jdf-fileprocessor»

Микросервис «FILEPROCESSOR».

Файл конфигурации «application.properties» расположен в директории «/opt/jdfserver/jdf-fileprocessor».

11) «postgres»

Микросервис баз данных.

12) «redis»

Хранилище кэша данных.

13) «kafka»

Брокер сообщений «Kafka».

4. Запуск служб Системы

Для запуска любой службы Системы используется команда вида:

```
systemctl start <имя_службы>
```

где <имя_службы> – имя одной из служб, указанных в п. 3.

5. Остановка служб Системы

Для остановки любой службы Системы используется команда вида:

```
systemctl stop <имя_службы>
```

где <имя_службы> – имя одной из служб, указанных в п. 3.